

FRIDA Damenrock

Design: traumschnitt



Alle Teile zuschneiden und versäubern.


Bei dünnerem und dehnbarem Stoff die äußeren Passen mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.

Auf Wunsch kann der Vorder- und der Hinterrock, entsprechend den eingezeichneten möglichen Trennungslinien, auch geteilt zugeschnitten werden. Hierfür unbedingt die einzelnen Vorder- und Hinterrockteile entsprechend kennzeichnen.



Vordere Passe rechts auf rechts auf das vordere Rockteil stecken und fest steppen. Nahtzugaben umklappen und schmalkantig absteppen.

Die folgenden 6 Bilder zeigen im Detail, wie eine solche spitze Passe angenäht wird.



Das Rockteil in der Mitte ca. 0,5 cm einschneiden.



Die Passe nun mittig rechts auf rechts an das Rockteil stecken.



Von der Mitte aus nach beiden Seiten hin nicht zu schmal ansteppen.



Die Kanten versäubern.



Die Nahtzugaben nach oben klappen und glatt bügeln.



Die Passe schmalkantig absteppen.



Hintere Passen rechts auf rechts an die hinteren Rockteile stecken und fest steppen. Nahtzugaben nach oben umklappen und schmalkantig absteppen.



Hintere Rockteile rechts auf rechts zusammen stecken und fest steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.



Seitennähte schließen. Dabei das vordere Rockteil rechts auf rechts auf das hintere Rockteil stecken und fest steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.



Hintere innere Passen rechts auf rechts an die vordere innere Passe stecken und fest steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.



Innere Passen rechts auf rechts an die Rockpassen stecken und fest steppen. Dann die Passen nach innen wenden und die obere Kante glatt bügeln.



Reißverschluss einnähen. Dazu die inneren Passen noch oben klappen und den Reißverschluss auf die Nahtzugabe des hinteren Rockteils stecken.

Nun den Reißverschluss von oben nach unten einnähen. Eine genaue Anleitung findet ihr [HIER](#).

Danach vorsichtig die Naht mit Hilfe eines Nahttrenners von oben bis zum Ende des Reißverschlusses auftrennen.

Passe nach innen wenden und die Oberkante glatt bügeln. Die kurzen Belegseiten mit der Hand oder der Maschine entlang des Reißverschlusses annähen.



Nun die obere Rockkante schmalkantig absteppen.



Rock säumen. Verzierung anbringen. Fertig!