

# BERIT

## broek(rok) met hes

Design: Irene Flormann

### Hes


Meet voor het begin de borstwijdte op en vergelijk dat met de tabel. Neem voor stevige meisjes een maatje groter.




De hals en de armgaten kunnen bij gebruik van fleece ook onafgewerkt blijven, omdat fleece niet rafelt, maar afzetten met een schuine strook of met beleggen staat ook leuk. Neem bij beleggen alleen stof die niet zo erg rekt.

knippen:


knip voor- en achterpand en ca. 2 bis 3 cm brede beleggen die aan de hand van de hals en armgatrondingen worden getekend.



Sluit de schouderaden van de panden en de beleggen g.k.o.e. Strijk een klein stukje vlieseline in de punt van de hals, aan de verkeerde kant van de stof.



Speld de beleggen g.k.o.e. in de hals en stik ze met een smalle zigzagsteek vast.



Knip de naden korter en knip de punt vooraan heel voorzichtig tot aan het stiksel in.



Vouw het halsbeleg naar binnen en zet het met een rekbare steek, zoals bv een driedelige zigzagsteek, vast .

Zet de beleggen van de armsgaten op dezelfde manier vast.

Sluit de zijnaden en de beleg-zijnaden in één keer.



Knip de naden van de armsgaten korter, vouw de beleggen naar binnen en stik ze met een rekbare steek door.

Zoom de hes.

Klaar !

## broek/broekrok



knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof en werk alles af.



Speld steeds twee zakdelen g.k.o.e. en stik de boven- en onderkant. Knip de punt aan de onderkant recht af en keer de zak.

Stik de boven- en onderkant door. Speld de zak volgens de tekens van het patroon op de zij-achterbenen.


Natuurlijk kunnen de zakken ook op het voorbeen gestikt worden. Ook kunnen de zakken rondom afgewerkt zo maar ergens opgenaaid worden.



Stik de zakken vlak langs de kant op de naadtoeslagen. Stik één naad overdwers zodat de punt los blijft hangen.



Stik de verticale naden van voor- en achterpand g.k.o.e. en stik ze aan de goede kant door.



Zet de zoomstroken g.k.o.e. op de benen. Vouw de naden naar beneden en stik ze aan de goede kant smal door.



broek:

sluit de zijnaden en stik ze op de goede kant smal door.



broekrok:

knip de rechthoeken voor de plooien volgens het schema uit de stof en stik ze tussen de voor- en achterbenen.



Vouw het broekpand en het inzetvierkant verkeerde kanten op elkaar en stik de vouw smal door.



daardoor vallen de plooien naar binnen.



Vouw de benen naar het midden van de plooi en speld ze vast.



Stik de plooi op de naadtoeslag aan de bovenkant vast.

Stik de bovenkant van de plooiën tot aan de tekens van het patroon dicht en eindig met een trensje overdwars.



Sluit de binnenbeennaden en zoom de benen.



Schuif de benen in elkaar, g.k.o.e. Stik de kruisnaad in één keer.



Vouw het ritsbeleg naar binnen en speld het vast.



Stik het split aan de goede kant door en eindig met een trensje. Dit is nu een split voor de sier. Natuurlijk kan er ook een echte rits ingezet worden.




Stik van de tailleband de korte kanten op elkaar g.k.o.e.. Laat een klein stukje open voor het elastiek.

Stik één goede kant van de tailleband op de binnenkant van de broek.



Vouw de tailleband naar buiten om. Sla de naadtoeslag naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek.



Stik de tailleband smal door. Stik nog een keer in het midden maar laat een stukje open bij de middenachternaad voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnels en sluit de opening met een paar steekjes.



KLAAR!

